

Schritt für Schritt

Upgrade von Windows 10/11 Home auf Pro

Sie nutzen Windows 10 oder 11 Home und wollen auf die Pro-Version wechseln? Obwohl Sie einen gültigen Lizenzschlüssel haben, bekommen Sie eine Fehlermeldung bei der Online-Aktivierung? Dies liegt daran, dass Windows aktuell nur die installierte Home-Edition erkennt und daher den Pro-Key nicht aktivieren kann. Deshalb muss zunächst die Pro-Version lokal installiert und erst danach aktiviert werden. **Wie das ganz einfach funktioniert, zeigen wir Ihnen in unserer Anleitung.**

So funktioniert das Upgrade:

1. Internetverbindung trennen

Das lokale Update auf die Pro-Version funktioniert nur offline. Also zunächst einfach **Netzwerkkabel ziehen** oder **WLAN-Verbindung trennen**.

2. Aktivierungsmenü öffnen


Öffnen Sie die „**Einstellungen**“ und wählen im linken Menü „**System**“. Nun etwas herunterscrollen und auf „**Aktivierung**“ klicken. Wählen Sie „**Product Key ändern**“ und klicken auf „**Ändern**“.

3. Upgrade Key eingeben

Geben Sie den folgenden **universellen Upgrade Key** ein:

VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

Dieser Key ist für alle Nutzer identisch. Er dient lediglich zur Installation der Pro-Version. Aktiviert ist das Produkt damit noch nicht. Dafür benötigen Sie **Ihren Lizenzschlüssel (s. Schritt 6)**.



4. Upgrade ausführen

Mit einem Klick auf „**Weiter**“ startet das Upgrade auf die Pro-Version.

5. Persönlichen Lizenzschlüssel eingeben

Sobald die Installation abgeschlossen ist, verbinden Sie Ihren Computer wieder mit dem Internet. Navigieren Sie erneut zu „**Einstellungen**“ > „**System**“ > „**Aktivierung**“. Dort klicken Sie auf „**Product Key ändern**“.

6. Windows 10/11 Pro aktivieren

Geben Sie nun den Lizenzschlüssel ein, den Sie von uns erhalten haben, und klicken Sie auf „**Weiter**“.

7. Aktivierung abschließen

Ein letzter Klick auf „**Aktivieren**“ schließt das Upgrade ab. Ihre Pro-Version ist nun aktiviert und einsatzbereit.