

Étape par étape

Mise à niveau de Windows 10/11 Home vers Pro

Vous utilisez Windows 10 ou 11 Home et souhaitez passer à la version Pro ? Bien que vous disposiez d'une clé de licence valide, vous obtenez un message d'erreur lors de l'activation en ligne ? Cela est dû au fait que Windows ne reconnaît actuellement que l'édition Home installée et ne peut donc pas activer la clé Pro. C'est pourquoi la version Pro doit d'abord être installée localement, puis activée. **Nous vous montrons comment cela fonctionne.**

Voici comment fonctionne la mise à niveau :

1. Déconnectez-vous d'Internet

La mise à jour locale vers la version Pro ne fonctionne qu'hors ligne. Commencez donc par **débrancher le câble réseau** ou **déconnectez-vous du Wi-Fi**.

2. Ouvrez le menu d'activation


Ouvrez les « **Paramètres** » et sélectionnez « **Système** » dans le menu de gauche. Faites défiler vers le bas et cliquez sur « **Activation** ». Sélectionnez « **Modifier la clé de produit** » et cliquez sur « **Modifier** ».

3. Saisir la clé de mise à niveau

Saisissez la **clé de mise à niveau universelle** suivante :

VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

Cette clé est identique pour tous les utilisateurs. Elle sert uniquement à installer la version Pro. Le produit n'est pas encore activé. Pour cela, vous avez besoin de **votre clé de licence** (voir étape 6).



4. Effectuer la mise à niveau

Cliquez sur « **Continuer** » pour lancer la mise à niveau vers la version Pro.

5. Saisir la clé de licence personnelle

Une fois l'installation terminée, reconnectez votre ordinateur à Internet. Accédez à nouveau à « **Paramètres** » > « **Système** » > « **Activation** ». Cliquez ensuite sur « **Modifier la clé de produit** ».

6. Activer Windows 10/11 Pro

Saisissez maintenant la clé de licence que nous vous avons fournie et cliquez sur « **Continuer** ».

7. Terminer l'activation

Un dernier clic sur « **Activer** » termine la mise à niveau. Votre version Pro est désormais activée et prête à l'emploi.